
fitクラスタIIS メールパスワード変更手順

【Ver1.2】


2-1. メールアカウントの各種情報の確認方法

2-1-1. メールサーバー(ウェブメール)情報の確認方法

新サーバーの準備が完了時にお送りする、設定完了のお知らせでご案内しておりますので、ご確認ください。

- ・管理画面のログイン URL : <https://mail9.winsserver.ne.jp>
- ・メールサーバー情報 : mail9.winsserver.ne.jp
- ・管理者のアカウント : root@ドメイン名

ログイン後のメニューは、管理者アカウントでログインした場合のみ、「管理」メニューがございます。



2-1-2. メールアカウントの確認・追加

メールアカウントの一覧は、管理者アカウントでログイン後、「管理」メニューをクリックします。



新たに立ち上がった画面の左側の「ユーザー管理」をクリックすると、移行されたメールアドレスの一覧が表示されています。

※管理者アカウントのみ、<http://mail9.winsserver.ne.jp/IAdmin/login.aspx> で直接管理画面にアクセス可能です。



確認項目	注意点など
アカウント(ユーザー名)	メールアドレスと同じです。
パスワード	管理者さまにてパスワードを変更後、アカウント情報を各ユーザーにお渡しください。
POP サーバーまたは IMAP サーバー	mail9.winsserver.ne.jp ※DNS サーバー切り替え後は、下記のサーバー名もご利用可能です。 POP の場合 : pop.ドメイン名 IMAP の場合 : imap.ドメイン名
SMTP サーバー	mail9.winsserver.ne.jp ※DNS サーバー切り替え後は、smtp.ドメイン名 もご利用可能です。

2-1-3. メールアカウントのパスワード情報の変更方法

恐れ入りますが、**管理者アカウントで各アカウントのパスワードをご変更**のうえ、各ユーザーにアカウント情報をお渡しくださいますよう、お願いいたします。

■管理者アカウントでのパスワード変更方法

管理者アカウント用管理画面 URL : <http://mail9.winserver.ne.jp/IAAdmin/login.aspx>

STEP1 メール管理画面にログイン後、[ユーザー管理]から、対象のアカウント名部分をクリックします。



STEP2 [ユーザーのプロパティ]画面の一番下のパスワード変更欄に新たなパスワードを2回入力し[Save]ボタンをクリックします。
※パスワードは、大文字、小文字、数字、記号等を組み合わせたセキュリティの高い文字列のものを設定してください。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form. It includes a warning message: 'The password you choose must be at least three characters in length and cannot exceed thirty characters.' There are two input fields: '新しいパスワード:' and 'パスワード(確認):'. A 'Save' button is located at the bottom left.

STEP3 変更が完了すると、画面上部に[Your changes have been saved.]と表示されます。




■各ユーザーがパスワードを変更する場合

Web メール管理画面 URL : <http://mail9.winserver.ne.jp/>


ログイン ID: メールアドレス

パスワード: アカウントに設定してパスワード

STEP1 Web メール管理画面にログイン後、[アクション]から[パスワードの変更]をクリックします。



STEP2 [既存のパスワード]、[新しいパスワード]、[新しいパスワードの再入力]を入力し、[保存]をクリックして完了です。



The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "パスワードを変更" (Change Password). The dialog box has a blue header bar with a "保存" (Save) button on the left. Below the header, there is a text instruction: "パスワードの長さは半角英数字で3文字以上30文字以下が必須です。空白文字は使用できません。" (The password length must be 3 to 30 alphanumeric characters. Spaces are not allowed). There are three input fields, each with a label and a masked password (represented by dots): "既存のパスワード:" (Existing Password), "新しいパスワード:" (New Password), and "新しいパスワードの再入力:" (Re-enter New Password). The "保存" button is highlighted with a red box.